




MobaXTerm の利用

MobaXTerm のインストール 1

- <https://mobaxterm.mobatek.net/> の “GET MOBAXTERM NOW” からダウンロード。
 - “Home Edition” で十分。
 - “Installer Edition” が便利だろう。




MobaXTerm のインストール 2

- ダウンロードしたファイルをダブルクリックして MobaXTerm をインストールする。
- 特別な指定は必要ない。素直にインストールすればよい。


MobaXTerm の起動

- 起動後のウィンドウは右図.





ssh 鍵の生成 1

- [Tools] → [MobaKeyGen (SSH Key generator)]




ssh 鍵の生成 2

- [Number of bits in a generated key] に 4096 を入力.
- [Generate] をクリック
- “Please generate some randomness by moving the mouse over the blank area” の領域の中でカーソルを適当に動かす.



ssh 鍵の生成 4

- [Save public key] を押して公開鍵を保存.
 - どこにどんなファイル名で保存しても良い
 - 良くあるファイル名は id_rsa.pub
- [Save private key] を押して秘密鍵を保存.
 - どこにどんなファイル名で保存しても良い
 - 良くあるファイル名は id_rsa
- 保存したファイルの場所は覚えておくこと.



itpass サーバへの公開鍵の登録


- アカウント申請, もしくは, アカウント発効後の内容変更において,
 - [公開鍵] 欄に [Public key for pasting into OpenSSH server] の枠の文字列をコピー.
 - [公開鍵の設定方法] の「追加」をチェック.
 - 選択肢が一つしかなければそれを選べばよい.
 - 「上書き」すると, これまでに登録してある鍵が削除される.
- する.

The screenshot shows a web browser window with the URL `itpass.scitec.kobe-u.ac.jp/cgi-bin/gate-user-renew.cgi`. The page has a light green background and contains the following fields and options:

- 住所 (郵便で連絡がとれる所)**: 〒657-8501 兵庫県神戸市灘区六甲台町1-1
- 保証人ログイン名**: gate
- 本人の連絡先電子メールアドレス**: aaa@bbb.ccc.ddd
- 身分**: 学生
- 希望ログインシェル**:
 - /bin/sh
 - /bin/dash
 - /bin/bash
 - /bin/rbash
 - /bin/tcsh
 - /usr/bin/tcsh
 - /usr/bin/screen
 - /bin/csh
 - /bin/zsh
 - /usr/bin/zsh
- 公開鍵 (解説)**: ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQEAjQU0Pn+3tZuW165gqfb18NHLkYFwBAlDt0Uuw1jH7iOZA9QAR0x09n7cA17xiogvao1I86hoj1TprIRn04uS1nnPRWhoD508kakETap
- 公開鍵の設定方法**:
 - 何もしない
 - 上書き
 - 追加
 - 削除
- yot の登録システム用パスワード**: [Input field]
- submit** and **reset** buttons.


itpass サーバへのログイン 1

- MobaXTerm の画面の [Session] をクリック




itpass サーバへのログイン 2

- 表示されたウィンドウの [SSH] をクリック
- [Advanced SSH settings] をクリック



itpass サーバへのログイン 3


- [Remote host] を入力
 - ここでは,
itpass.scitec.kobe-u.ac.jp
と入力
- [Use private key] で保存した秘密鍵のファイル (id_rsa) を指定
- [OK] をクリック



itpass サーバへのログイン 4

- [itpass.scitec.kobe-u.ac.jp] をダブルクリック.
- [login as] にアカウント名を入力し, その後にパスワードを入力するとログインできる.

ログイン前



ログイン後

